



7.1.2 Rengöringsprogram

Allmänna instruktioner för rengöring

Utförande:

Vid bruk av starka kemikalier skall skyddskläder som visir, vattentäta handskar, stövlar och regnkläder användas.

Förberedelse:

Före rengöring plockas alla ägg och emballage bort från rummet. Delar till utrustning demonteras för bättre åtkomst och transporteras till diskrum. Den utrustning som är känslig för väta plockas undan eller täcks över. Ingen våtrengöring får påbörjas innan all hantering har avslutats i rummet och allt är förberett för rengöring.

Grovrengöring:

Allt löst avfall/äggrester sopas upp och plåtar skrubbas med rengöringsmedel och vatten. Torka av och skrubba utrustning, väggar och dörrar där det finns synlig smuts. Sopa eller spola under maskiner och utrustning så att smutsen blir förflyttad till öppet golv. Använd gummirakor för att transportera lösa partiklar mot avloppet. Använd inte vatten på ömtålig utrustning och speciellt icke på elektrisk utrustning.

Skumläggning:

Kontrollera att det inte finns större vattenansamlingar på golv eller rinnande vatten på ytor som skall skumbeläggas. Starta skumbeläggningen på väggarna, därefter all fastmonterad utrustning och till slut golvet. På väggar startas rengöringen genom att skummet läggs i vertikala flak från golvet och upp till arbetshöjd. Skummet skall ha en konsistens som gör att det blir hängande även på lodräta ytor en stund. Så länge synligt skum finns synligt verkar kemikalien i skummet upplösande på smutsen. Skummet skall inte torka in då detta kan medföra att rengöringseffekten minskar. Gör skumpåläggning rytmiskt i en följd och undvik stopp.

Avspolning:

Arbeta systematisk med avspolning. Vid avspolning arbetar man vinkelrätt i förhållande till den riktning som skummet, rengöringsmedlet, läggs på ytorna. Temperaturen på vattnet kan höjas till ca 45°C.

Desinfektion:

De rum och den utrustning, väggar och golv som anges i rengöringsplanen påföres desinfektionsmedel. Medlet skall endast påföras på rena ytor eftersom det annars inte ger någon effekt.

Eftersköljning:

Spola bort desinfektionsmedlet. Spola systematiskt från ovanifrån och nedåt och mot avlopp så att allt rengöringsmedel försvinner.

Manuell rengöring:

Rengöring för hand med användning av skurborste eller dyl. Utrustning och ytor som p.g.a. konstruktion, som elektrisk utrustning, eller i områden (packrum) där det icke används skum eller vattenspolning för att ta bort smuts.

Grovrengör området och utrustningen som är aktuell med manuell upplockning, skrapning och borstning. Blanda angivet rengöringsmedel i den dosering som rekommenderas i en hink. Påför blandningen med en borste på de ytor som skall rengöras. Skrubba ordentligt in blandningen. Låt den verka några minuter. Skölj skurborsten med rent vatten och vaska bort föroreningarna.

Rengöringsutrustning skall rengöras efter användning och hängas upp på vägg i rengöringsrummet.