

MIK/BKT Provtagningsinstruktion, Salmonellakontroll Fjäderfä – Träckprovtagning i anläggningar med värphöns i bursystem eller ratiter.

Provtagningsinstruktionen ska användas för provtagning inom den obligatoriska salmonellakontrollen för flockar av:

- **fjäderfä som hålls i bursystem**
- **Ratiter för avelsändamål och slakt**

Observera att i flockar med gödselmattor/skrapor ska provtagningen i första hand göras med plockprover. I flockar där det inte samlas tillräcklig mängd träck på skrapor eller bandrensare vid bandens ändar där tömning sker ska träckproven samlas med tygsvabbar i stället för plockprov.

Antal prover som anges är per flock/ djurutrymme.

DET HÄR BÖR FINNAS MED I PROVTAGNINGSKITET:

- 4 tygsvabbar
- 1 par skyddshandskar
- 3 plastpåsar + 3 påsklämmor
- 1 remiss/ följesedel och provtagningsinstruktion
- Absorbenter
- 1 adresserat och frankerat returkuvert

INNAN DU BÖRJAR:

- Läs igenom hela instruktionen.
- I system med band eller skrapor ska dessa köras innan provtagningen påbörjas.
- I system med gödselkällare kan tidningar läggas ut på gödselhögen dagen innan.
- Om tygsvabbar ska användas ska de fuktas med kranvatten från djurens stall (ska inte vara klorerat), sterilt vatten eller fysiologisk koksalt lösning (0,86-0,9% NaCl).
- Märk provet/ provena med flockens unika identitet.
- Byt om och sätt på dig skyddshandskar vid hygiengränsen.

PROVTAGNING MED PLOCKPROVER I FLOCKAR MED GÖDSELMATTOR/SKRAPOR:

Två olika alternativ till provtagning:

Träckprovtagning med plockprov (inredd bur)

Olika mängd träck för olika typer av djur/ålder.

- *Värphöns i inredd bur*, 2 x 150 g träck i två plastpåsar
- *Unghöns i inredd bur*, 150 g träck i en plastpåse

Gör så här:

- Träckproven tas från naturligt blandad träck som samlats på skrapor eller bandrensare från samtliga gödselmattor eller skrapor i huset efter utgödsling.
- Materialet ska ge ett representativt samlingsprov från hela det utrymme som flocken har tillgång till, alla bursektioner ska vara representerade. Träck från varje burrad ska ingå i det totala provet som poolas på lab.
- Förslut påsarna med påsklämmor när du är klar.

Träckprovtagning med tygsvabbar, tas om ej möjligt att samla tillräcklig mängd träck vid plockprov

- Svabba en så stor yta som möjligt med de fyra fuktade tygsvabbarna på alla tillgängliga ändar av gödselbanden där tömning sker. Varje svabb ska vara täckt på båda sidorna med träck från band och skrapor eller bandrensare.
- Lägg de fyra tygsvabbarna i en och samma påse och förslut med påsklämma.

PROVTAGNING I FLOCKAR UTAN GÖDSELMATTOR/SKRAPOR

Olika mängd träck för olika typer av djur/ ålder

- *Värphöns i inredd bur*, 2 x 150 g träck i två plastpåsar
- *Unghöns i inredd bur*, 150 g träck i en plastpåse
- *Ratiter för avel och slakt*, 2 x75 g träck i två plastpåsar.

Gör så här:

- Träckprover samlas i två olika plastpåsar med 150 gram i varje från 60 olika platser under burarna i gödselkällaren.
- Plockandet av träck ska ge ett representativt samlingsprov från hela det utrymme som flocken har tillgång till, alla bursektioner ska vara representerade. Träck från varje burrad ska ingå i de det totala provet som poolas på lab.
- Förslut påsarna med påsklämmor när du är klar.
- Lägg ner påsen/ påsarna i ytterligare en påse. I botten av den yttre påsen lägger du ner absorbenten. Förslut den yttre påsen med en påsklämma.

EFTER PROVTAGNINGEN

- Släng använda skyddshandskar i lämpligt avfallskärl.
- Lägg de väl förslutna och märkta påsarna i en ren plastpåse.
- Fyll i följesedeln – **Viktigt att alla fält fylls i noggrant för rätt registrering i övervakningen.**
- Lägg plastpåsarna med prover respektive följesedel i returkuvertet.
- Posta kuvertet/kuverten samma dag som proven tas.
- Undvik att ta eller skicka in proverna på fredagar eller dag före helgdag eftersom proverna kan bli liggande på posten.
- SVA utför inte odling för Salmonella på prover där det gått mer 4 dygn efter provtagning.