

MIK/BKT Provtagningsinstruktion Salmonellakontroll Fjäderfä - Ett par sockprover och två tygsvabbar - för stall där största delen av träcken avlägsnas med gödselband.

Provtagningsinstruktionen ska användas för provtagning inom den obligatoriska salmonellakontrollen av flockar med:

- **Frigående värphöns** – i flervåningssystem eller stall där största delen av träcket avlägsnas från stallet med gödselmattor.
- **Avelsfjäderfä** – i flervåningssystem eller stall där största delen av träcket avlägsnas från stallet med gödselmattor.

Antal prover som anges är per flock/djurutrymme. - Ett par sockprover och två tygsvabbar med träck.

DET HÄR BÖR FINNAS MED I UTSKICKET:

- 1 par tillklippta tubgasbitar i en plastpåse
- 2 tygsvabbar för träckprov i en plastpåse
- 1 par stövelskydd
- 2 par skyddshandskar i en plastpåse
- 1 remiss och 1 provtagningsinstruktion
- 3 plastpåsar + 2 påsklämmor
- Absorbent
- 1 adresserat och frankerat returkuvert

INNAN DU BÖRJAR:

- Läs igenom hela instruktionen.
- I provtagningsutrustningen finns ett par tillklippta tubgasbitar som ska användas för provtagning av ströbädden & spaltytor i flocken. De kallas för ”sockor” i texten som följer.
- Sockorna och tygsvabbarna fuktas i den påse de ligger med kranvatten från djurens stall (får inte vara klorerat), sterilt vatten eller fysiologisk koksaltlösning (0,86–0,9% NaCl).
- Märk proverna med flockens unika identitet
- Byt om, tvätta händerna och sätt på dig skoskydd samt skyddshandskar vid hygiengränsen. Först när du kommer in i flocken sätter du på dig sockor på fötterna. Vid användande av torrhygieniseringspulver som ex Staldren – undvik att i möjligaste mån få detta på skoskydd och sockor.
- **OBS!** Detta är en provtagning för att utröna om Salmonella förekommer i stallet varför utrymmet **inte** ska rengöras eller ströas innan provtagning.
- Var noga med att proverna bara ska representera djurutrymme inomhus när du provtar i flockar med tillgång till utevistelse.

PROVTAGNINGEN

- Se till att utgödslingen är nyligen körd.
- Trä på tubgasen över skoskyddet på främre delen av foten, en på varje fot.
- Dela in stallet (yta inomhus) i tre delar, inklusive spaltytor om stavarna är säkra att gå på.
- Gå runt i hela stallytan, dvs stallets hela längd i alla gångar, så att provet representerar hela stallytan. Vrid tubgasen 90° runt foten efter 1/3 och 2/3 av stallytan (totalt två gånger) tills hela ytan är provtagen. Ta av sockorna när du rör dig utanför djurutrymmet.

- I samband med eller i anslutning till att du går runt ska du ta träckprover med tygsvabbarna. Svabba en så stor yta som möjligt på alla tillgängliga ändar av gödselbanden där tömning sker. De två svabbarna ska vara täckta på båda sidorna med träck från band och skrapor eller bandrensare.
- Efter provtagningen läggs de smutsiga tubsockorna och tygsvabbarna i en plastpåse.
 - För provtagning gällande värphöns kan sockor och tygsvabbar läggas i en och samma påse.
 - För provtagning gällande avelsdjur – lägg sockproverna läggs i en påse och tygsvabbarna i en annan påse.
- **Var försiktig när du tar av sockorna från foten så att så lite fastnat material som möjligt lossnar från sockan. Sockan kan vändas ut och in för att undvika detta.**
- Skicka enbart in tygsvabbarna och tubgasbitarna INTE skoskydden eller skyddshandskarna.
- Förslut påsen/påsarna väl med påsklämma.
- Lägg ner påsen/ påsarna i ytterligare en påse. I botten av den yttre påsen lägger du ner absorbenten. Förslut den yttre påsen med en påsklämma.

EFTER PROVTAGNINGEN:

- Släng använda skyddshandskar och skyddssockor i lämpligt avfallskärl.
- Lägg den väl förslutna och märkta påsen i en ren plastpåse.
- Fyll i följesedeln – **Viktigt att alla fält fylls i noggrant för rätt registrering i övervakningen.**
- Lägg plastpåsen med prover samt följesedel i returkuvertet.
- Posta proverna samma dag som proverna tas.
- Undvik att ta eller skicka in proverna på fredagar eller dag före helgdag eftersom proverna kan bli liggande på posten.
- SVA utför inte odling för Salmonella på prover där det gått mer än 4 dygn efter provtagning.