

MIK/BKT Provtagningsinstruktion Salmonellakontroll Fjäderfä, Sockprov

Provtagningsinstruktionen ska användas för provtagning inom den obligatoriska salmonellakontrollen av flockar med:

- **Slaktkyckling** (2 par)
- **Kalkon** (2 par)
- **Frigående värphöns** – där största delen av träcken hamnar i bädden (2 par)
- **Vaktel för produktion av konsumtionsägg**
- **Avelsfjäderfä** – där största delen av träcken hamnar i bädden
 - *Vuxna* (5 par)
 - *Unga djur* (2 par)
- **Fjäderfä inför slakt**, oavsett ålder på djuren, om över 500 djur slaktas/ år (2 par)

Antal prover som anges är per flock/ djurutrymme.

DET HÄR BÖR FINNAS MED I PROVTAGNINGSKITET:

- Tillklippta tubgasbitar i plastpåse, 2 eller 5 par beroende på produktionstyp.
- 1 par Stövelskydd
- 1 par skyddshandskar
- 1 remiss/ följesedel och provtagningsinstruktion
- 2 plastpåsar + 2 påsklämmor eller 3 plastpåsar + 3 påsklämmor, beroende på produktionstyp.
- Absorbent
- 1 adresserat och frankerat returkuvert

INNAN DU BÖRJAR:

- Läs igenom hela instruktionen.
- I provtagningsutrustningen finns tillklippta tubgasbitar som ska användas för provtagning av ströbädden & spaltytor i flocken. De kallas för ”sockor” i texten som följer.
 - Ett par sockor utgör tillsammans ett poolat sockprov. För vuxna avelsfjäderfä gäller att 5 par sockor utgör 2 poolade prover.
 - Sockorna fuktas i den påse de ligger med kranvatten från djurens stall (får inte vara klorerat), sterilt vatten eller fysiologisk koksaltlösning (0,86–0,9% NaCl).
- Märk proverna med flockens unika identitet.
- Byt om och sätt på dig skoskydd och skyddshandskar vid hygiengränsen. Först när du kommer in i flocken sätter du på dig det första paret sockor på fötterna. Vid användande av torrhygieniseringspulver som ex Staldren – undvik att i möjligaste mån få detta på skoskydd och sockor.
- **OBS!** Detta är en provtagning för att utröna om Salmonella förekommer i stallet varför utrymmet **inte** ska rengöras eller ströas innan provtagning.
- Var noga med att proverna bara ska representera djurtrymme inomhus när du provtar i flockar med tillgång till utevistelse.

PROVTAGNINGEN:

- Trä på tubgasen över skoskyddet på främre delen av foten, en på varje fot.
- **För två par sockprover:**
 - Dela in stallet (yta inomhus) i **två delar**, inklusive spaltytor om stavarna är säkra att gå på, använd ett par sockor i varje del.

- **För fem par sockprover:**
 - Dela in stallet (yta inomhus) i **fem delar**, inklusive spaltytor om stavarna är säkra att gå på, använd ett par sockor i varje del.
- Gå runt i varje del, ca 100 – 200 steg, så att provet representerar hela ytan.. Vrid tubgasen 90° runt foten vart 25-50 steg (tre gånger per del) tills hela delen är provtagen.
- Byt sockor och upprepa proceduren i de andra delarna. Alla delar av stallet som flocken haft tillgång till ska provtas. När alla sockorna är använda skall hela utrymmet ha provtagits.
- Efter provtagningen läggs de smutsiga tubsockorna i en plastpåse.
 - Provtagning med 2 par – alla sockor läggs i samma påse.
 - Provtagning med 5 par – 2-3 par sockor läggs i samma påse, de andra 2-3 paren läggs i en annan påse.
- **Var försiktig när du tar av sockorna från foten så att så lite fastnat material som möjligt lossnar från sockan. Sockan kan vändas ut och in för att undvika detta.**
- Skicka in enbart tubgasbitarna INTE skoskydden eller skyddshandskarna.
- Förslut påsen väl med påsklämman.
- Lägg ner påsen/ påsarna i ytterligare en påse. I botten av den yttre påsen lägger du ner absorbenten. Förslut den yttre påsen med en påsklämma.

EFTER PROVTAGNING:

- Släng använda skyddshandskar och skyddssockor i lämpligt avfallskärl.
- Lägg den väl förslutna och märkta påsen i en ren plastpåse.
- Fyll i följesedeln – Viktigt att alla fält fylls i noggrant för rätt registrering i övervakningen.
- Lägg plastpåsen med prover samt följesedel i returkuvertet.
- Posta proverna samma dag som proven tas.
- Undvik att ta eller skicka in proverna på fredagar eller dag före helgdag eftersom proverna kan bli liggande på posten.
- SVA utför inte odling för Salmonella på prover där det gått mer än 4 dygn efter provtagning.